

# INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR LA CONEXIÓN Y CORREO EN WINDOWS con RECOL

## **IMPORTANTE:**

**El consumo telefónico no está incluido en la gratuidad del servicio, y será por cuenta de cada usuario.**

**Si necesita cualquier tipo de aclaración, llame al teléfono 902 455 466 (de 9h a 21h, de lunes a viernes).**

## **Configurando conexión a internet con RECOL**

Entre en “Mi PC”, “Acceso Telefónico a Redes” pulse sobre



Se le pedirán una serie de parámetros:

Como nombre del equipo al que llama, escriba, por ejemplo, RECOL

Asegúrese de que el nombre de su módem aparece en Seleccione un módem.



Pulse siguiente.

Introduzca el número de teléfono **908 404 003**.

Una vez creada esta nueva conexión, para conectarse a Internet pulse 2 veces sobre RECOL, aparecerá esto:



Nombre de usuario

Será el que le ha facilitado el Colegio a través de carta, y tiene que ser del tipo "....econ@rcp".


Contraseña La que se le comunica.

Nota.- La configuración de los servidores DNS se hará automáticamente por el servidor de validación, con lo cual en la conexión que configura el cliente se deberá poner de forma automática.

Si necesita cualquier tipo de aclaración, llame al teléfono 902 455 466 (de 9h a 21h, de lunes a viernes).

## **Configurando de la cuenta de correo electrónico con RECOL**

Para cambiar la configuración de la cuenta de correo facilitada por el Colegio, abra Outlook Express y acceda en el menú a Herramientas, Cuentas y la pestaña de Correo. Una vez en la pestaña de correo, seleccione la cuenta del Colegio y pulse Propiedades.



Pase a la pestaña "servidores" e introduzca los siguientes datos

Correo entrante (POP3): correo.economistas.org

Correo saliente (SMTP): correo.economistas.org

Nombre de cuenta: Es el usuario de correo. Desde el cambio a RECOL suele ser "dirección de correo\_econ" (sin incluir "@economistas.org"). Ej: para la cuenta [antoniolopez@economistas.org](mailto:antoniolopez@economistas.org), el nombre de cuenta es antoniolopez

Contraseña. La que se le facilita



Además se deberá marcar la opción de "Mi servidor requiere autenticación" (My server requires authentication) y pulsar el botón de "configuración" (Settings...) donde deberá marcar la opción "Usar la misma configuración que el servidor de correo entrante".

La figura siguiente muestra como debería quedar su configuración.

**Servidor de correo saliente** ? X

Información de inicio de sesión

Usar misma configuración que el servidor de correo entrante

Iniciar sesión usando

Nombre de cuenta:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura

Aceptar Cancelar